戯画
GIGA
ブリガンティ
BRIGANTY
- The roots of darkness -
ユーザーズマニュアル

- The Roots of darkness -

答えよ・・・其は何ぞ？

光輝。元気なる君にて眩まんばかりの純白。

答えよ・・・其は何ぞ？

紺青。扉より墜ち還りたる君。

答えよ・・・其は何ぞ？

真紅。炎の其れでは無く汝の敵の鮮血の赤。

答えよ・・・其は何ぞ？

漆黒。どこまでも昏く終わり無き闇。

・・・問え・・・我は何ぞ？

- CONTENTS -

BEFORE YOU BEGIN.
ゲームを始める前に

パッケージ内容

このゲームソフトは、以下のものによって構成されています。

●フロッピーディスク６枚
●ユーザースマニュアル
●ユーザー登録カード
●ポスター

万が一、内容が異なる場合は戯画ユーザーサポート係までご連絡を下さい

動作環境

このゲームは動作には以下の環境が必要です。以下の環境以外での動作は保証いたしません。

●コンピューター本体
・ＮＥＣ　ＰＣ－９８０１ＶＭ、ＵＶ以降
ＰＣ－Ｈ９８Ｓ
ＰＣ－９８２１シリーズ
９８ＣａｎＢｅシリーズ

・エプソン　ＰＣ－２８６／３８６／４８６シリーズ

※メインメモリ６４０ＫＢ必要です
※フロッピーディスクドライブ２基、またはフロッピーディスクドライブ１基とＲＡＭドライブが必要です。
※ハードディスクをご使用の場合はフロッピーディスクドライブ１基が必要です。
※ハードディスクをご使用の場合はメインメモリの他に１ＭＢの増設ＲＡＭが必要です

●ディスプレイ
専用高解像度ディスプレイ（アナログ、４００ライン表示可能なもの）

※ディスプレイは、必ずアナログディスプレイをお使い下さい。デジタルディスプレイの場合色が正しく表示されません。

ジョイスティックについて

このゲームはＦＭ音源ボード上のジョイスティックに対応しています。

※ＦＭ音源が内蔵されている機種にはジョイスティックインターフェイスがありませんのでジョイスティックを使う事が出来ません。

音楽について

このゲームは以下の音源に、インターフェイスに対応しています。

●ＦＭ音源ボード
ＮＥＣ　ＰＣ－９８０１－２６／２６Ｋ
ＰＣ－９８０１－８６
及び内蔵ＦＭ音源

※ＮＥＣ以外の製品では動作の保証をいたしません。必ず、ＮＥＣ製品をご使用下さい。
※内蔵ＦＭ音源ボードをご使用のときは、ジョイスティックを使用出来ません。
※ＦＭ音源が内蔵されている機種には音源ボードを接続しないで下さい。

●ＭＩＤＩ音源
・ＧＳ音源　ＳＣ－５５、ＳＣ－５５ｍｋ２
ＳＣ－１５５、ＳＣ－３３
ＣＭ－３００、ＣＭ－５００

・ＧＳ２音源　ＳＣ－８８

※ＭＩＤＩ音源をご使用になる場合には、ＭＰＵ－ＰＣ９８／Ⅱ（ローランド社）が必要です。
※エプソンＰＣ３８６－ＭでＭＩＤＩをご使用になる場合は、ソフトウェアディップスイッチでイメージスキャナーを使用しないに設定して下さい。
※ＭＩＤＩインターフェイスのＩＮに他の機器が接続されていますと動作しない場合があります。この場合には機器をはずしてお試し下さい。

ディスクからの起動方法

●フロッピーディスクドライブ２基でご使用なるとき。

①コンピューターの電源を入れます。

②コンピューター本体のドライブ１にディスクＡ、ドライブ２にディスクＢを入れてリセットボタンを押して下さい。

ＮＯＴＥでの起動方法

●ＲＡＭドライブとフロッピーディスクドライブ１基でご使用になるとき。

①ディスクＡをフロッピーディスクドライブにセットし、ＲＡＭドライブにコピーしてからディスクＡを抜きます。

②ディスクＢをフロッピーディスクドライブにセットし、ＲＡＭドライブから始めます。

※ノートブックタイプの場合はノートメニューの「オートモード」を使うと便利です。詳しくは、コンピューターの取り扱い説明書をお読み下さい。

マニュアルプロテクトについて

本製品はゲームの起動時にプロテクトチェックがありますので画面の指示に従い、記号を入力していって下さい。

ハードディスクでご使用になるとき

本製品はハードディスクに対応しておりますが、ご使用になるときはMS－DOSの知識が必要です。
ハードディスクの操作は手順などを間違えますと、すでにあるプログラムやデータを消してしまう可能性もあります。もし誤った操作でお客様に被害が生じても、当方では責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。

ハードディスクでご使用になる場合は、次の条件が必要です。
・ハードディスクがMS－DOSVer5.0以上でフォーマットされている。
・9Mバイト以上の空き容量がある。(ハードディスクの種類によってはさらに多くの空き容量が必要な場合もあります)

9Mバイト＝9437184バイト

※圧縮ドライブなどのハードディスクの容量を増加させるソフトウェアには対応しておりません。
※圧縮されたドライブにインストールされても動作の保証は出来ませんのでご注意下さい。

以上の条件が整いましたら、以下の手順でハードディスクにインストールを行います。
●インストール手順

①パソコン本体の電源を入れ、ハードディスクからMS－DOSを起動して下さい。

②Aディスクをフロッピーディスクドライブに入れ（ここではCドライブに入れたものと仮定して説明します)、コマンドプロンプト画面でカレントドライブをディスクを入れたドライブに移し、次のように入力して下さい。

C：¥HDINST

※頭の「C：」の部分は、Aディスクを入れたフロッピーディスクドライブのドライブ名です。Dドライブに入れた場合は、「D：」と入力して下さい。

インストールプログラムが起動しましたか？もし、「コマンドまたはファイル名が違います」と帰ってきた場合は、ドライブ名か入れたディスクを間違えている可能性がありますので確認して下さい。

③インストールプログラムが立ち上がりますので、画面の指示に従って作業を進めて下さい。

④インストールプログラムが起動したら、画面の指示に従ってインストールを行います。途中でディスクの交換を行いますので、間違えないよう操作して下さい。

⑤インストールが終了すると、起動ディスクを作成するかどうか聞いてきます。

本ゲームを起動するためには590Kバイト＋拡張メモリ1Mバイト以上の空きメモリが必要ですが、ハードディスクの環境を変えたくない、もしくはMS－DOSの知識にあまり自信がない、と言う方は「⑥」へ進んで下さい。
ハードディスクから起動される方は、起動ディスク作成について「いいえ」と答えて下さい。

「いいえ」を選ばれた方は、インストールは完了です。

⑥中身を消去してもいい2HDフロッピーディスクを1枚用意して、画面の指示に従って起動ディスクを作成して下さい。もし、途中で失敗する場合は、フロッピーディスクが書き込み禁止になっていないかどうか調べて下さい。

⑦起動ディスクが完成したら、インストールはすべて終了です。起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れてリセットして下さい。ゲームが起動します。

ＣａｎＢｅをご使用の方へ

９８ＣａｎＢｅをお使いの方でハードディスクへインストールされる場合、あらかじめテキスト起動モードが設定されている必要があります。次の手順で行って下さい。

①ＨＥＬＰキーを押しながら本体をリセットし、システムセットアップメニューの起動モードを「テキスト起動モード」に設定し終了して下さい。

②起動しているＷＩＮＤＯＷＳを終了させて、次いでＤＯＳメニュー画面を終了して下さい。

③ＤＯＳのコマンドプロンプト画面が表示されたら、左記の②の手順から作業を行って下さい。

※９８ＣａｎＢｅの場合ハードディスクから起動されますと、プレイ中メモリ不足からゲームがストップするおそれがあります。ゲームをされる場合、起動ディスクをご使用になることをお薦めします。

ハードディスクからの起動方法

●起動ディスクから起動されるとき

Ａドライブに「起動ディスク」を入れて、本体の電源をリセットして下さい。ゲームが起動します。

●ハードディスクから起動されるとき

①周辺機器（ディスプレイ、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭなど）、パソコン本体の順に電源を入れ、ハードディスクからＭＳ－ＤＯＳを起動して下さい。

②コマンドプロンプト画面から次のように入力して下さい。（ここではＡドライブにインストールされているものと仮定して説明します）

Ａ：￥>ＨＤＢＺ

③ゲームが起動します。

※頭の「Ａ：」の部分はドライブ名を示します。もし、「コマンドまたはファイル名が違います」と表示が出た場合は、ドライブ名が間違っている可能性がありますので確認して下さい。

もし、「メモリが足りません」と表示される場合は、日本語ＦＥＰや、メモリを大量に消費するデバイスドライバをＣＯＮＦＩＧ．ＳＹＳから削除するか、拡張メモリを活用する、ＭＳ－ＤＯＳ ｖｅｒ６．２に付属のＭＥＭＭＡＫＥＲ.ＥＸＥを実行するなどしてメインメモリの空き容量を増やして下さい。メモリの空き容量はＭＳ－ＤＯＳのＭＥＭコマンドの、「最大プログラムサイズ」で確認できます。

５９０Ｋバイト＝６０４１６０バイト

ゲームを立ち上げるには、コマンドラインから、インストールされたディレクトリに移動してＨＤＢＺと入力し、リターンキーを押して下さい。ゲームのオープニングが始まります。

※起動にはＥＭＳドライバが必要です。

HOW TO PLAY
ゲームの遊びかた

タイトルメニュー

以下のメニュー内容を選択します。ジョイスティック、またはテンキーの２・８、でカーソルの移動でＺキー、またはリターンキーで決定です。

●ＩＮＩＴＩＡＬ　ＳＴＡＲＴ
ゲーム最初からスタートします。

●ＬＯＡＤ ＳＴＡＲＴ
ゲームをセーブしたところから再開します。

●ＣＯＮＦＩＧ
ゲームの動作環境を設定をします。（ゲームを開始する前に必ず設定して下さい）

●ＯＰＴＩＯＮ
オンラインマニュアル等、ゲーム動作の補足説明です。

●ＥＮＤ
ゲームを終了します。

ＣＯＮＦＩＧ

●ＧＡＭＥ　ＳＰＥＥＤ

ＨＩＧＨ　高速
ＭＩＤＤＬＥ　中速
ＬＯＷ　低速

の中からゲーム速度を選んで下さい。

●ＳＯＵＮＤ　ＭＯＤＵＬＥ

ＧＳ　ＳＣ－８８以外のＧＳ音源
ＧＳ２　ＳＣ－８８専用
ＦＭ　ＰＣ－９８０１－２６／２６Ｋ 及び内蔵２６音源
ＦＭ２　ＰＣ－９８０１－８６ 及び内蔵８６音源
ＯＦＦ　音源を使用しません。

の中から使用する音源を選んで下さい。

●ＨＩＧＨ　ＳＰＥＥＤ

ＯＮ　動きが粗くなりますがスピードが速くなります。
ＯＦＦ　［ＧＡＭＥ速度］で選んだスピード

●ＰＣＭ

ＭＵＬＴＩ　ＰＣＭは４音まで鳴ります。
ＯＮ　ＰＣＭは１音のみ鳴ります。
ＯＦＦ　ＰＣＭが鳴らなくなります。

※ただしＦＭ音源が接続されていない場合は
ＰＣＭは鳴りません

●ＭＡＣＨＩＮＥ　ＴＹＰＥ
ご使用の機種を選んで下さい。

ＮＥＷ　ＡＰ２・ＡＳ２・ＢＰ・ＢＳ
ＢＥ・ＢＡ２・ＢＸ２・ＢＳ２
９８ＣａｎＢｅ以降

ＯＬＤ　上記の機種以外

アドベンチャーパート

アドベンチャーパートでは、テンキーの８、２でコマンドを選びＺ、もしくはリターンキー、で決定します。（ジョイスティックのでも同様です）

●ゲームの終了
ゲームを終了するには、セレクト画面のシステムを選び、その後終了を選んで下さい。

●ゲームデータのセーブ
ゲームのデータをセーブするには、セレクト画面のシステムを選び、その後、セーブを選び。セーブファイルを選んで下さい。

●ゲームデータのロード
ゲームのデータをロードするには、セレクト画面のシステムを選び、その後、ロードを選び。セーブファイルを選んで下さい。

8　2 ― 選択

X　ESC ― キャンセル

Z　↵ ― 決定

SHIFT ― スキップ
メッセージを読み飛ばします。

アクションパート

アクションパートでは、テンキーと、Ｚ・Ｘキーでキャラクターを動かします。

Z ― ジャンプ
2と同時に押すと台から下へ降ります。

X ― 攻撃
攻撃ボタンとの組み合わせで様々な攻撃ができます。

ESC ― ステータスウィンドゥ

カナ ― ノンウエイトモード
ゲームをハードウェアの最大速度で動作させます。

AFTER SERVICE

アフターサービスについて

ソフトが動かないとき

製品には万全を期していますが、万一ソフトが動作しないときは、次の事をお確かめ下さい。

●画面が真っ黒で何も表示されない場合
→ディスプレイの電源は入っていますか？
→ディスプレイのケーブルがしっかりとつながっていますか？
●音が鳴らない
→音源は正しく接続されていますか？
→音源の設定は正しいですか？
●ハードディスクにインストール出来ない
→ハードディスクの空き容量は９ＭＢ以上ありますか？
→マニュアルの記載通りにインストールをおこなっていますか？
→ハードディスクがＭＳ－ＤＯＳＶｅｒ５．０以上でフォーマットされていますか？
●ゲームが始まらない
→ＤＯＳの空き容量は５９０ＫＢ以上ありますか？
→ＷＩＮＤＯＷＳ上から始めていませんか？
●起動ディスクが作れない
→MS-DOSのバージョンが3.3以前のものではありませんか？
→起動ディスクが書き込み禁止になっていませんか？
→DOSディスクを要求するメッセージがでていませんか？
インストールプログラムの起動方法を間違えています。マニュアルをよく読んで、必ずDOSのシステムが存在しているドライブ（通常はＡドライブ）から起動して下さい。
→AUTOEXEC.BATに環境設定DOSDIRの記述がありますか？
環境変数を設定する方法についてはMS-DOSのマニュアルをご参照下さい。

これらの点をお確かめの上、なおソフトが動作しないときには、ディスクの初期不良の可能性があります。誠に申し訳ありませんが、マニュアルに付属のサポート依頼書をコピーし、なるべく詳しい状況をお書き添えの上、弊社までディスクと一緒に郵送して下さい。至急調査の上で、交換品をお送りします。

ディスクが壊れたとき

万一操作を誤りディスクを破損してしまった場合の修理代は、一枚につき手数料2,000円（消費税込み）となります。

①破損したディスク
②手数料（定額小為替）
以上2点とユーザーサポート依頼書を同封の上、下記の住所までお送り下さい。
送料はお客様のご負担でお願いします。
※持ち込みでの修理はお断りいたします。

電話でのお問い合わせ

土・日・祭日を除く午前１０時から午後５時３０分まで受け付けております。なお、ゲーム内容、攻略法などについてはいっさいお答えできませんので、なにとぞご了承下さい。

このプログラム及びマニュアルの一部または全部を無断で複製することは法律により禁止されています。レンタルやコピーを行いますと、著作権法により罰せられます。この製品の仕様は、将来予告なしに変更することがあります。

有限会社　戯画

〒５３０　大阪市北区松ヶ枝町１番３号
高栄松ヶ枝ビル

有限会社　戯画ユーザーサポート係

ＴＥＬ　０６－３５２－６８７３
ＦＡＸ　０６－３５３－５０８６

BRIGANTY - The roots of darkness -
OFFICIAL ART

BRIGANTY - The roots of darkness -

OFFICIAL ART

ガディ・アイダール

白兵、格闘を得意とする魔導師　主に黒呪
を使用し、中でも炎系魔法を得意とする。

リィーネ

ガディと共に旅を続ける小さな妖精。

セフィナ・フラット

還襲斬鎖刀（かんしゅうざんさとう）を操る女剣士。
姉を助けるためにガディと手を組む事になる。

シアナ・フラット

魔剣に魅入られ、遺跡の守護者となっているセフィナの姉。

BRIGANTY. The roots of darkness.

キャラクターデザイン／ゲームデザイン　藤本　大輔／メインプログラム　西　義隆

Presented By GIGA.

ユーザーサポート依頼書

●お買い上げソフト名　[　　　　　　　　　　　　　　　　]

●使用機種名　メーカー名 [　　　　　　　　]　型番 [　　　　　　　　　　]

●メディア　[3.5インチ　5インチ　CD-ROM] (いずれかに○を付けて下さい)

●ご購入年月日 [199　年　月　日]　●ご購入店名 [　　　　　　　　]

ふりがな

●お名前　　　　　　　　　●電話番号　(　　　)　　—

ふりがな

●ご住所 〒

●使用環境

・パソコン本体　：メーカー名 [　　　　]　型番 [　　　　　　]
・ＣＰＵ　　　　：　型番　　 [　　　　]　クロック数 [　　　　] ＭＨＺ
・ハードディスク：メーカー名 [　　　　]　型番
・メモリ空き容量：　　　　　 [　　　　] Ｋバイト（６４０Ｋバイトの内）
・増設メモリ　　：メーカー名 [　　　　]　容量 [　　　　　　]
・ＭＳ－ＤＯＳ　：メーカー名 [　　　　]　型番 [　　　　　　]
・その他周辺機器

[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

・ディップスイッチ（ＯＮを塗りつぶして下さい）

	ＳＷ１	ＳＷ２	ＳＷ３
ＯＮ	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
	１２３４５６７８	１２３４５６７８	１２３４５６７８

●症状（その時の場面、画面メッセージなど出来るだけ詳しい状況をお書き下さい）

※この頁をコピーし、ディスクと一緒に郵送もしくは宅配便で当社へお送り下さい。

企画・販売：株式会社テイジイエル 〒530 大阪市北区松ヶ枝町1番3号高栄松ケ枝ビル TEL(06)353-0651
開　　発：有限会社戯　画 〒530 大阪市北区松ヶ枝町1番3号高栄松ケ枝ビル TEL(06)352-6873